

# TRunQ アクセス権限設定方法

フォルダやファイルにアクセスするユーザーを  
制限することが可能です


---



# 目次

- グループのアクセス制限設定 ……3
- ユーザーのアクセス制限設定 ……5

(注意事項) グループ、ユーザーどちらもアクセス制限設定を行わないと権限設定が反映されません

# グループのアクセス制限設定

1. ブラウザから「<https://nas.digitalcloud.net/>」にアクセス
2. 対象のフォルダ、またはファイルを右クリックし、プロパティをクリック
3. 「権限」タブをクリック
4. 制限をかける  グループを選択  
※グループは契約情報の「グループ名」をご確認ください  
※選択すると画像のように背景が薄水色に変化します
5. 「編集」をクリック



# グループのアクセス制限設定

1. 「書き込み」のチェックボックスをクリック
2. 「OK」をクリック

権限エディタ

ユーザーまたはグループ: testGroup

ここから継承: <なし>

種類: 許可

適用先: すべて

権限

- フォルダ間の移動 / 実行ファイル
- フォルダの一覧表示 / データの読取り
- 属性の読取り
- 拡張属性の読取り
- 読取り権限
- 書き込み**
- ファイルの作成 / データの書き込み
- フォルダの作成 / データの追加
- 属性の書き込み
- 拡張属性の書き込み
- サブフォルダとファイルの削除
- 削除

OK 閉じる

権限エディタ

ユーザーまたはグループ: testGroup

ここから継承: <なし>

種類: 許可

適用先: すべて

権限



- フォルダ間の移動 / 実行ファイル
- フォルダの一覧表示 / データの読取り
- 属性の読取り
- 拡張属性の読取り
- 読取り権限
- 書き込み**
- ファイルの作成 / データの書き込み
- フォルダの作成 / データの追加
- 属性の書き込み
- 拡張属性の書き込み
- サブフォルダとファイルの削除
- 削除

書き込み関係全てのチェックボックスが外れていることを**確認**

OK 閉じる

# ユーザーのアクセス制限設定

1. 制限をかけるユーザーを選択  
※選択すると画像のように背景が薄水色に変化します
2. 「編集」をクリック
3. 「書込み」のチェックボックスをクリック



# ユーザーのアクセス制限設定

1. 「OK」をクリック
2. 「このフォルダ〜」のチェックボックスをクリック
3. 「OK」をクリック

権限エディタ

ユーザーまたはグループ: test001

ここから継承: <なし>

種類: 許可

適用先: すべて

権限

- フォルダ間の移動 / 実行ファイル
- フォルダの一覧表示 / データの読取り
- 属性の読取り
- 拡張属性の読取り
- 読取り権限
- 書き込み
  - ファイルの作成 / データの書き込み
  - フォルダの作成 / データの追加
  - 属性の書き込み
  - 拡張属性の書き込み
  - サブフォルダとファイルの削除
  - 削除

OK 閉じる

書き込み関係全てのチェックボックスが外れていることを確認

プロパティ

全般 権限

作成 削除 編集 詳細オプション

ユーザーまたはグループ	種類	権限
Demo User	許可	読取り & 書き...
	許可	読取り & 書き...
	許可	読取り & 書き...
test001	許可	読取り
	許可	読取り & 書き...
testGroup	許可	読取り

このフォルダ、サブフォルダ、ファイルに適用する

OK 閉じる